Инструкция по настройке Windows Vista / 7







📮 Local Area Connection 2 - свойства 📃 💌	
Сеть	
Подключение через:	
Intel(R) PR0/1000 MT Network Connection #3	
Настроить	
Отмеченные компоненты используются этим подключением:	
 Сланен док селен инсозой В Планировшик пакетов QoS В Служба доступа к. файлам и принтерам сетей Мicro ▲ Протокол Интернета версии 6 (ТСР/IР∨6) 	
Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4) Пойтерн в/в топороса измального иссема	
 Дривор от отказа и на вызнато уровня Фтветчик обнаружения топологии канального уровня 	
Установить Удалить Свойства	
Описание	
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.	
ОК Отмена	
ойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) 🤤 📒	×
Эбщие	
Параметры IP когут назначаться автоматически, если сеть	
IP можно получить у сетевого администратора.	
Получить IP-адрес автоматически	
 Использовать следующий IP-адрес: 	
IP-адрес: 192.168	
Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0	
Основной шлюз:	
 Использовать следующие адреса DNS-серверов: 	
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно	
ОК Отмена	
Текущие подключения:	
Unidentified network	
Без доступа к Интернету	
Удаленный доступ и виртуальные частные се 🔺	
АртЭКС	
Шодключение	
Центр управления сетями и общим доступом	

Шаг 15

Снимите галочку "Протокол интернета версии 6 (TCP/IPv6)", выберите "Протокол интернета версии 4" и нажмите кнопку "Свойства"

Шаг 16

Введите ір-адрес и маску сети из настроечного листа в соответсвующие поля. Поля "Шлюз" ("Gateway") и "DNS" оставьте пустыми. Нажмите кнопку "OK"

Шаг 17

Теперь для подключения к интернету вам нужно будет нажать на значок компьютера в трее (рядом с часиками), выбрать подключение "АртЭКС" и нажать кнопку "Подключиться"